


Windows 10 Mail: SMTP-autentisering


1. Åpne Windows 10 Mail;
2. Klikk på tannhjulet / *Innstillinger* nederst (se bilde **a**);
3. Klikk på *Behandle kontoer* (se bilde **b**);
4. Klikk på din Wemail/Getmail-konto (se bilde **c**);
5. Klikk på *Endre innstillinger for synkronisering av postboks* (se bilde **d**);
6. Klikk på *Avanserte innstillinger for postboks* (se bilde **e**);
7. Sørg for at både *Utgående server krever godkjenning* og *Bruk det samme brukernavnet og passordet for å sende e-post* er huket av (se bilde **f**).



Bilde a

Kontoinnstillinger

Kontoinnstillinger for Wemail

 sebastian@wemail.no

Brukernavn

sebastian@wemail.no

Passord

••••••••••

Kontonavn


Wemail

Endre innstillinger for synkronisering av postboks
[Alternativer for synkronisering av innholdet.](#)

Slett konto
[Fjern denne kontoen fra enheten.](#)

Lagre Avbryt

Bilde d



Bilde b



Bilde c

Synkroniseringsinnstillinger for Wemail

Last ned ny e-post

når elementer ankommer

Andre mapper enn innboksen holdes for det meste oppdaterte.

Last alltid ned hele meldingen og Internett-bilder

Last ned e-post fra

når som helst

Send meldinger med dette navnet

Sebastian Karlsen

Alternativer for synkronisering

E-post

På

Avanserte innstillinger for postboks

[Informasjon for innkommende og utgående server](#)

Fullført

Avbryt

Bilde e

Synkroniseringsinnstillinger for Wemail

Sebastian Karlsen

Alternativer for synkronisering

E-post

På

Server for innkommende e-post

mail.wemail.no:993:1

Utgående (SMTP) e-postserver

smtp.wemail.no:465:1

Utgående server krever godkjenning

Bruk det samme brukernavnet og passordet for å sende e-post

Krev SSL-for innkommende e-post

Krev SSL-for utgående e-post

Fullført

Avbryt

Bilde f